لونث8

ماده كى حرارتى خصوصيات

(Thermal Properties of Matter)

طلبية على ماحسل امتانَ

اس بونث كمطالعه كے بعدطلباس قابل موجائيں كے ك

- تمپر پچرکی تعریف بطور ایسی مقدار جو تقرمل انر جی کے بہاؤ کی ست کا تعین کرتی ہے کر تنگیں۔
- حرارت کی تعریف (ٹمپر پچر کے فرق کی وجہ سے دواجہام کے درمیان پھٹل ہونے والی اثر بی) کر سیس۔
- ایک قرمومیشر بنائے کے لیے درکار میٹیر بل کی قرمومیشری کی بنیادی خصوصیات کی فہرست مرتب کر سیس ۔
- ایک سکیل کے ٹمپر پچر کو دوسرے سکیل (فارن ہائیٹ سیلسیس اور کیلون) بین تبدیل کرسکیں۔
- ۔ سمی جسم کے ٹمپر پچر میں اضافہ کو اس کی انٹرنل انر بی میں اضافہ کے طور پر بیان کرسکیس۔
 - » حرارتی طخباکش اورمخصوص حرارتی طخبائش کی تعریف کرسکیس_
- میلٹنگ کی مخل حرارت اورایو یپوریشن کی مخلی حرارت کو (ٹمپریچر بیس تبدیلی کیے بغیر حالت کی تبدیلی کے لیے انتقال افرجی کے طور پر) بیان کر سکیس۔
- میر پچر- ٹائم گراف بنا کر برف کے میلٹنگ کی مخفی حرارت اور پائی کے ابور پائی کے ابور پائی کے ابور پائی کے ابور پیشن کی مخفی حرارت معلوم کرنے کے تجربات بیان کرسکیں۔
- ابع یپوریشن کے قبل کی وضاحت کر سکیس نیز بوائنگ اور ابو یپوریشن کے قبل
 میں فرق واضح کر سکیس۔



السوراتي تعلق

اس يونث كى بنياد ب:

نمير يوسكيل سائنس - ١٧

الا يوريش ماكس - ٧

حرارتي يجيلات سائنس-١١١١

به يونث راجماني كرتاب:

قرمودًا ناكس فرس - XI

1	
الم تصورات	
الميرير اورجرارت	8.1
Krz	8.2
مخصوص حرارتي مخبأئش	8.3
ميلنگ كى مخفى حرارت	8.4
الديوريش كالخل حرارت	8.5
الإيجور ليشن	8.6
314813,117	18.7

- · واضح كرسكيس كه ايوييوريش كأعمل شندُك كاباعث بنآئي-
- سطی ابع یوریشن پراثر انداز بونے والے موال تحریر کسیس -
- شوی اجهام کے حرارتی پھیلاؤ کی بطور لی نیئر اور والیومیٹرک پھیلاؤ کی
 وضاحت کرسیں۔
 - » مانعات كيرارتي پھيلاؤ (حقيقي اورخلامري) كو واضح كرنكيس-

تحقيقي مهارت

اظلماركس كرايويوريش فعندك كاسب بمائے۔

سائنس بمينالوبي اورسوسائل يتعلق

- ۔ پانی کی نسبتا زیادہ حرارت مخصوصہ کی دجہ سے روز مرہ زندگی پر کوئی ایک اثر بیان کرسکیں۔
- حرارتی پھیلاؤ کے روز مروزندگی میں اطلاق اور نتائج تحریر کر عیس اوران کی
 وضاحت کر عیس ۔
- ریفریجریشن کے عمل میں CFC کے بغیر ابو یپوریشن سے پیدا ہوئے والی خسندک کے استعمال کو بیان کرسکیس۔

ہم جرارت ندصرف کھانا پکانے کے لیے بلکہ دیگر کاموں میں بھی استعال کرتے ہیں۔ان کاموں کے لیے جرارت کو کمیلیکل افر بی الیکٹریکل افر بی وفیرہ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ بیصرف ای صورت ممکن ہے، اگر ہم جرارت کی حقیقت سے واقف ہوں۔ جرارت فرنس میں ایک اہم تصور ہے۔ لوگ تاریخ کے ہر دور میں حرارت کی نوعیت کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ جرارتی مظاہر کا مطالعہ جرارت، ٹمپریچ اورائٹول افر بی بھی بھی اہم اصطلاحات کی مختاط تعریف کا مشاصل ہے۔ اس یون میں ہم جرارت، ٹمپریچ رہ ٹمپریچ کی پیائش اور مختلف جرارتی مظاہرے مطالعہ سے۔ اس یون میں ہم جرارت، ٹمپریچ رہ ٹمپریچ کی پیائش اور مختلف جرارتی مظاہرے میں ہم جرارت بر بحث کریں گے۔



فکل 8.1: کھناٹا کیائے کے لیے قرارت درکار جوتی ہے۔

(Temperature and Heat) پر چ ادر ارت (8.1

جب ہم کمی جم کو چھوتے ہیں آو ہم اے گرم یا شنڈ امحسوں کرتے ہیں۔کوئی جم کتنا گرم یا شنڈا ہے اس کا تعلق جم کے ٹمیر پچڑ سے ہے۔ پس

كى جم كرم يا شفاءونى شدت كوفيري كت ين-

ایک جلتی ہوئی موم بتی کا شعلہ گرم ہوتا ہے اوراس کا ٹمپر پیرزیادہ ہوتا ہے۔اس کے برعکس برف شنٹری ہوتی ہے اوراس کا ٹمپر پیر کم ہوتا ہے۔ہم کسی جسم کوچھو کرا تھاڑہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کنتا گرم یا شخشا ہے۔تا ہم اس طرح ہے کسی جسم کے ٹمپر پیر کا اندازہ لگا ناتا قابل ہر وسہ ہے۔ مزید برآس کسی گرم جسم کوچھونا ہمیش محفوظ نہیں ہوتا ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کسی جسم کی گرمائش یا شخنڈک معلوم کرنے کا ایک قابل ہجر وساور قابل عمل طریقہ۔

نیر پڑے کے تصور کو بھنے کے لیے حرارتی اتصال (thermal equilibrium) کی اصطلاحات کو جھنا اور تحرال ایکوی لیریم (thermal equilibrium) کی اصطلاحات کو جھنا کارآ مد ہوگا۔ موسم کر ما ہیں برف کوسٹور کرنے کے لیے کپڑے ہیں لیب ویاجاتا ہے یا اے لکڑی کے بکس یا تحر ماس فلاسک ہیں رکھاجاتا ہے۔ اس طرح برف کا اس کے کردو چیش سے رابط کمزور ہوجاتا ہے اور برف جلد ٹیس چھلتی۔ ای طرح جب آپ گرم چائے یا گرم چائے یا گرم چائے کارم پانی کا پیالہ کمرے ہیں رکھتے ہیں تو بیآ ہت آ ہت شفت اہوتا چلاجاتا ہے۔ کیا یہ شفتہ اہونے کا ممل جاری رہتا ہے؟ جیسے ہی بیاشیا کمرے کے درجہ حرارت کے بہاؤ کی سے کا تھین کرتا ہے۔ ترارت کرم جسم سے شفتہ ہے۔ بہی گھر نے جرارت کے بہاؤ کی سے کا کھیر پچران کرتا ہے۔ ترارت کرم جسم سے شفتہ ہے۔ جسم کی طرف بہتی ہے جب تک کہ دونوں کا تمیر پچرانک بیسے ہیں۔





د مغران کا پیمول ایک قدرتی قمر موجوع ہے۔ جب فہر بچر کی طور پر °23°C موتا ہے تو یہ کمل الفتائے اور جب فہر بچر °23°C سے گرتا ہے تو یہ بندہ جاتا ہے۔



فكل 8.2 ايك اليب الخرموجيز

كبلاتى ہے۔پى

حرارت انرجی کی ایک شکل ہے جو ہاہمی طور پر متصل دواجسام میں ٹمپر پچر کے فرق کی دجہ ہے بھٹل ہوتی ہے۔

حرارت کوسٹر کرتی ہوئی از جی کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب ایک جسم حرارت جذب کر لیتا ہے تو بیاس جسم کی انٹرال از جی کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ہیٹ از جی کے طور پراس کا وجود فتم ہوجاتا ہے۔

ایک جسم کی انٹرال ازجی سے کیا مراد ہے؟

سی جسم کے ایٹمز اور مالیکولز کی کائی عظک اور پینظل اثر جی کے جموعہ کواس کی انفرق از جی کہاجا تا ہے۔

ایک جسم کی اشرال ازجی کا انتصار متحدد عوامل پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی جسم کا ماس مالیکیولز کی کا فی علک ازجی اور پیٹینشل افرجی و فیرہ کسی اینٹم یا مالیکیول کی کائی عیک افرجی اس کی موشن کی وجہ ہے ہوتی ہے، جس کا انتصار ٹمپر پچر پر ہے۔ اینٹمزیا مالیکیولز کے درمیان باہمی کشش کی فورسز کی وجہ سے سٹور ہونے والی افرجی ہے۔

(Thermometer) 大学 8.2

سمى جهم ك ممير يركى يائش ك لياستعال دونے والا آلا تحرموم عركه لاتا

کے اشیاائی خصوصت کی حال ہوتی ہیں جوٹمپر پیر کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں۔

و داشیا جن میں ٹمپر پیر کے ساتھ تبدیلی آتی ہے ، تھر مومیٹر کے مبیر میل کے طور پر
استعال کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر پچھا شیا گرم کرنے پر پچیلتی ہیں، پچھا بنارنگ

تبدیل کرتی ہیں، پچھ کی الکیٹرک رزسٹس (electric resistance) تبدیل
ہوتی ہے، وغیر و قریبا تمام اشیا گرم کرنے پر پچیلتی ہیں۔ ما تعات گرم کرنے پر پھیلتے
ہوتی ہے، وغیر و قریبا تمام اشیا گرم کرنے پر پچیلتی ہیں۔ ما تعات گرم کرنے پر پھیلتے
ہیں۔ یہی تھر مومیٹر سے معیم میل سے طور پر موزوں ہیں۔

یام استعال میں آنے والے تحرمومیٹرز میں مناسب مائع شے کوتخرمومیٹر کے میدیر بل کے طور پر استعال ہونے والا



فل 8.3 يك قرمويم فيم كالبريخ فا وكراتا ب-

مختد مثق

: حدد دیل اثبا علی کی فے کے المحد المحدد المحدد میں المحدد المحد

کار (b) سٹیل (a)

مرکزی (d) پائی (c)

 براقر موسور کئی مینی بل کی کئی ایکی قصوصت کا استفال کرتا ہے جو ٹیر چرکے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل قرموسٹرزیس استعمال ہوتی ہے۔ درج ذیل قرموسٹرزیس استعمال

بونے والی تصوبیت کا نام لکھیں۔

(a) عرب قرمويخرد

シメントろうしゃ (6)


مائع مندرجية بل خصوصيات كاحال مونا جايي؟

- ينظرآ ناجا ہے۔
- يه يكسال حرارتي يجسيلا ؤركفتا هويه
- ال كافريزنك يوائت كم بونا جا ہے۔
- اس كابوائلنگ يوانك زياده جونا جا ہيے۔
- يه گلاس كوكيلاندكرني والا بموناحايي
 - یہ حرارت کا اچھا کنڈ کٹر ہونا جا ہے۔
- يهكم حرارت مخضوصدر كحنه والاجونا عاسي-

كارى ين ما كنع والاقتر موميشر (Liquid-in-Glass Thermometer)

كاس مين مائع والے تحرموميٹر مين ايك كيسان اور باريك سوراخ والى لمي کنیلری نیوب (capillary tube) کے سرے پر بلب ہوتا ہے، جیما کشکل (8.4) میں دکھایا گیاہے۔

تقرمومیٹر کے بلب میں کوئی مناسب مائع مجردیا جاتا ہے۔ جب بلب سمی گرم جسم کے ساتھ مُس کرتا ہے تو اس میں موجود مائع پھیلتا ہے اور اس کا لیول ثیوب میں اوير ير حتاب يتحرموم فرك كاس كى نيوب موئى موتى عداورسلنل رنمالينز (lens) کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے گلاس ٹیوب میں مائع کالیول آسانی ہے ویکھا جاسکتاہ۔



فكل 8.4: أيك كلاس مين مركزي تقرموميثر

مركرى C °39- يرجم جاتا ہاور C °357 ير كلولا ہے۔ بداوير وي كى تمام تحرمومیٹری خصوصیات رکھتا ہے۔اس لیے گاس میں مائع والے عام تحرمومیٹرز میں عام مركري مناسب روين ما تعات بين سے أيك ب- كلاس بين مركري والے تھرمومیٹرزلیبارٹریز، ہیپتالوں اور گھروں میں C - 10°C سے 150°C تک ٹمیریجر کی پیاکش کرنے کے لیے وسیع طور پراستعال ہوتے ہیں۔

أيراوراوز فلسذ بوأنش

ا تخرمویشرکی نیوب پر ایک سکیل کنده کر دیا جاتا ہے۔اس سکیل پردوفکسڈ پوائنٹس ہوتے ہیں۔اوٹرفلسڈ پوائٹ تحرمومیٹر میں مرکزی کی اس پوزیشن کو ظاہر کرتاہے جس پر برف تجھلتی ہے۔ای طرح آپرفکسڈ پوائٹ تحرمومیٹر میں مرکزی کیاس پوزیشن کوظاہر کرتاہے جس پر پائی کھولتاہے۔

المير يج كالماد (Scales of Temperature)


تحرمومیٹر کی سکیل پر نشانات لگا دیے جاتے ہیں۔ تحرمومیٹر کے بلب سے مس کرتے ہوئے جسم کا ثمیر پچراس سکیل پر پڑھا جاسکتا ہے۔عام طور پر ٹمیر پچر کے تمین سکیل استعال ہوتے ہیں جو سے بیں۔

(ا) سیسی یا سنتی گرید سکیل (Celsius or Centigrade Scale)

(ii) قارن إلىك تكيل (Fahrenheit Scale)

(Kelvin Scale) كيون عمل (iii)

سيسيس سكيل پراور اور آپر قلسة پوائش كودرمياني فاصلة كو 100 برابر حصول بي التيم كيا جاتا ہے جيسا كر شكل (8.5a) بيل د كايا گيا ہے۔ لور قلسة پوائت بر 0°C جبكة أپر قلسة پوائت بر 100°C كنده كرديا جاتا ہے۔ فارن ہائيت سكيل پر دونوں قلسة پوائت پر 10°C كنده كرديا جاتا ہے۔ فارن ہائيت سكيل پر دونوں قلسة پوائت پر 18°3 درمياني وقف كو 180 برابر حصول بيل تقتيم كيا جاتا ہے۔ لور قلسة پوائت پر 18°5 كنده كرديا جاتا ہے جيسا كر شكل (8.5b) بيل دكھايا گيا ہے۔ سلم اعز بيشن (SI) بيل فير بي كا يون كيلون (K) ہوائت اور آپر قلسة پوائت اور آپر قلسة پوائت كو درمياني ميل ور قلسة پوائت اور آپر قلسة پوائت كو درمياني لا تا ہے۔ كيلون سكيل بيل جاتا ہے۔ پل فير بي مين 0°1 كي تبديلي كا الله كي تبديلي كي جاتا ہے۔ اس سكيل پر لور قلسة پوائت کے درمياني كي تبديلي كي ك



ئىپرىچىكىلىدى باجى تىدىلى سىلسىس كىلون ئىكىل مىن تىدىلى

کیون سکیل پر ٹیر پچر 7 معلوم کرنے کے لیے سیسیس سکیل پر دیے گئے ٹیر پچر ک میں 273 کا اضافہ کر دیاجا تا ہے۔ ہیں

T (K) = 273 + C (8.1)

8.100

كىلون سكيل رئىپر بچركيا موگا؟ جبكة سيلسيس سكيل رئمپر يچ C - 20°C -

C = 20 °C T (K) = 273 + C

T (K) = 273 +20 = 293 K

كيات والتين

15000000°C

1/45 m

6000°C

toen

الكِتْرُك لِيبِيالكِتْرُك بِلِ 2500°C

1580°C -

4105

100°C

كون اواياني

37°C

انباني جم

0°C

ين ا

-18°C

رب فریزدی برف

-180°C

مالحة يحق

كيلون _ يلسيس تكيل شي تبديلي

سینسیس سکیل پرٹمپر پیرمعلوم کرنے کے لیے کیلون سکیل پردیے گئے ٹمپر پیر ے273 کو تفریق کردیاجا تاہے۔ پس

 $C = T(K) - 273 \dots (8.2)$

8.20に

كيلون تكيل ير X 300 فيريج كوسيلسيس تكيل بين تديل كري-

1

T(K) = 300 K

C = T(K) - 273

C = (300 - 273) °C

C = 27 °C



سيسيس عارن بايد سكيل من تديلي

چونکہ سلسیں سکیل پر 100 درجے فارن ہائیٹ سکیل پر 180 درجوں کے برابر ہوتے ہیں، اس لیے سلسیس سکیل پر ہر درجہ فارن ہائیٹ سکیل پر 1.8 درجوں کے برابر ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں سلسیس سکیل پر °C فارن ہائیٹ سکیل پر °32° کے برابر ہوتا ہے۔ پس

F = 1.8C + 32 (8.3) يهال F فارن مانييك سكيل ريمير بچر ہے اور Cسيلسيس سكيل ريمير بچر ہے۔

8.3 10

سيسيس سكيل ير C م م م ي كوفارن بايد سكيل من تبديل كري-

عل

C = 50°C F = (1.8 C + 32) F = (1.8 × 50 + 32) F = 122°F

پیسیلسیس سکیل پر C قارن بایت سکیل پر F 122° کے برابر ہے۔

فاران ہائیٹ سکیل سے سلسیس سکیل میں تبدیلی مساوات (8.3) کی مدد سے ہم فاران ہائیٹ شکیل سے سلسیس سکیل میں نمیر بچرمعلوم کر سکتے ہیں۔

8.4した

فارن بايين سكيل ير 6° 100 غير يج كوسيلسيس سكيل جن تبديل كري-

F = 100 °F

1.8 C = F-32

ط ال لي لي 1.8 C = 100 − 32

1.8 C = 68

C = 68/1.8

 $C = 37.8 \,^{\circ}C$

8.3 مخصوص حرارتی مخباکش (Specific Heat Capacity)

عام طور پرائیک جم کوگرم کرنے پراس کا ٹمپر پچر بردھتا ہے۔ جم کے ٹمپر پچر بیل ہونے والا اضافداس کی جذب کردہ حرارت کے ڈائز بکللی پروپورشنل ہوتا ہے۔ یہ بات بھی مشاہدہ میں آئی ہے کہ کسی جم کے ٹمپر پچر میں اضافہ T کے لیے درکار حرارت O کے جم کے ماس m کے ڈائز بکللی پروپورشنل ہوتی ہے۔ لہذا

 $\Delta Q \propto m\Delta T$

$$\downarrow \quad \Delta Q = c m \Delta T \dots \dots \dots \dots (8.4)$$

یبال پر۵۵جم کی جذب کرده حرارت کی مقدار ہے اور تناسب کا کونسٹنٹ ہے۔ اے مخصوص حرارتی صحبائش یا صرف حرارت مخصوصہ کہتے ہیں کسی شے کی حرارت مخصوصہ کی تعریف یول کی جاتی ہے۔

کی شے کی حرارت مخصوصہ حرارت کی وہ مقدار ہے جواس کے ایک کاوگرام ہاں میں 1 کیلون ٹیر پڑ کی تید بلی لانے کے لیے در کار ہوتی ہے۔

ماوات (8.4) كاروت

$$c = \frac{\Delta Q}{m\Delta T} \dots \dots \dots \dots \dots (8.5)$$

ا کا یونش میں ماس m کی پیائش کلوگرام (kg) میں کی جاتی ہے۔ حرارت ۵۵ کی پیائش جول (J) میں کی جاتی ہے اور ٹمپر پچر میں اضافہ ۵ T کوکیلون (K) میں مایا جاتا ہے۔ لیس S یونش میں حرارت مخصوصہ کا یونٹ ^{M-1} K-1 ہے۔ چند عام اشیا کی حرارت مخصوصہ تبیل (8.1) میں دی گئی ہیں۔

يانى كى يرى مخصوص حرارتى مخواش كى اجيت

یانی کی حرارت مخصوصه ا- 4200 Jkg اور فتلک مٹی کی جرارت مخصوصه قریباً ا- 800 Jkg ہے۔ اور فتلک مٹی کی جرارت مخصوصه قریباً ا- 800 Jkg ہے۔ یکی وجہ ہے کہ یکسال مقدار میں

كيل 8.1: چندعام إشياكى حرات تفسوم

(Jka K')	2
2500.0	الكوس
903.0	150
900.0	الملك
121.0	كارين
920.0	(بلا كان)
387.0	48
2010.0	Ži.
840.00	گاال
128.0	"كوللا
790.0	كالا
2100.0	34
470.0	UST
128.0	¥
138.6	351
835.0	-4/
235.0	11
810.0	ئى(دىك)
2016.0	چاچ. ر
134.8	نگستن
1760.3	した。と
4200.0	Uş.
385.0	زک

حرارت مہیا کرنے پر نتھی کا ٹمیریچریانی کے ٹمیریچرکے مقابلہ میں زیادہ بڑھتا ہے۔ پس موسم گر ماہے موسم سرما تک سمندر کے نزو کی علاقوں میں دور کے علاقوں کی نسبت ٹمیریچر میں بہت معمولی نوعیت کی تبدیلیاں آتی ہیں۔

یانی کی حرارت مخصوصہ سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے پی تقرال ازجی کی

ذخیرہ اندوزی اور تربیل کے لیے بہت کارآ مد ہے۔ گاڑیوں کے کوئنگ سٹم میں

غیر ضروری تقرال ازجی کے اخراج کے لیے پانی استعال ہوتا ہے۔ ایک آٹو موبائل کے

انجن میں بڑی مقدار میں تقرال ازجی پیدا ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے اس کا ٹمیر پچر

بڑھتا جاتا ہے۔ اگر آ ٹو موبائل کے انجن کو شنڈا اندکیا جائے تو یہ ورک کرنے سے دک

سکتا ہے۔ انجن کے گروگر دش کرتا ہوا پانی جیسا کہ شکل (8.6) میں تیر کے نشانات

سکتا ہے۔ انجن کی غیر ضروری

سنٹرل ہیٹنگ سٹم (central heating system) جیسا کہ شخل (8.7) میں دکھایا گیا ہے۔ تحرش انر بی کو پائیوں کے ذریعے بوائلر سے ریڈی ایٹر تک لے جانے کے لیے گرم پائی استعمال ہوتا ہے۔ بیریڈی ایٹر گھروں کے اندر مناسب جگہوں پرلگائے جاتے ہیں۔


8.5

ایک برتن میں موجود 2.5 لٹر پانی ہے جس کا ٹمپر پچر °C ہے۔ پانی کو اہالئے کے لیے حرارت کی کتفی مقدار در کارہے؟

> 2.5 کٹر = پانی کاوالیوم کیونکدائیک کٹر پانی کاماس ایک نگوگرام کے برابر ہے۔ اس کیے سے 2.5kg = 2.5kg پانی کا ماس c = 4200 Jkg⁻¹K⁻¹

> > t_t = 20°C ابتدا کی ٹیر پیر

100°C ا أَرْنَ لُمْ جَرِّ



عل 8.6 گاڑیوں میں استعال ہوئے والا کو فکے سلم



هل 8.7 سنزل بيتك سنم

 $\Delta T = t_2 - t_1$ فيرير مين اضاف = 100°C - 20°C = 80°C or 80 K 10 $Q = c m \Delta T$ $Q = 4200 \text{ Jkg}^{-1} \text{K}^{-1} \times 2.5 \text{ kg} \times 80 \text{ K}$ اس ليے Q = 840000 Jلى حرارت كى مطلوب مقدارل 840000 يا لد 840 ك-

کوئی جم کتی حرارت جذب کرسکتا ہے اس بات کا اتحصار بہت سے عوال یر ہوتا ہے۔ یہاں ہم حرارتی مخبائش کی تعریف یوں کریں گے۔

سی جم کی حرارتی مخوائش اس کے نمیری میں ایک کیلون (1K) اضافہ کے لیے جذب كردو قرل افرق كالمقدار يوتي ي

پس اگرایک جمم کا نمیر بچرحرارت کی مقدار ΔQ مبیا کرنے پر ΔT کی مقدار ے برحتا ہے واس کے حرارتی مخوائش AD ہوگی۔


$$\frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{mc \Delta T}{\Delta T} = \pi c \Delta T$$
 $= mc \Delta T = \pi c \Delta T$
 $= mc \Delta T = \pi c \Delta T$
 $= mc \Delta T = \pi c \Delta T$

مساوات (8.6) سے ظاہر ہوتا ہے کہ سی جسم کی حرارتی عنجائش اس جسم کے ماس اوراس کی مخصوص حزارتی حخبائش کے حاصل ضرب سے برابر ہوتی ہے۔ مثال سے طور پر 5 کلو گرام یانی کی حرارتی سخبائش 1- 5 kg × 4200 Jkg (1 K) (21000 JK-1) كامطلبيب كرك ل 21000 كريابر حرارت kg و يانى ك نيريج من 1K اضاف ك ليدوركار بر البذا جتنى كسى ہے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے آئی ہی اس کی حرارتی مخبائش ہمی زیادہ ہوتی ہے۔

(Change of State) خالت کی تبدیل (Change of State


مادہ کواکی حالت ہے دوسری حالت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ ایسی تبدیل کے واقع

كياتب عائد بن الله المائل الحاش يؤسداكي ذخائز جيبا كرجملين اورسوندر دراده والفي مخياش كما عند وتعالم ما عاقون عُلِي أَبِ واواكر مندل الكفت إلى ہونے کے لیے کسی شے کو تھول ازجی مہیا کی جاتی ہے یااس سے خارج کی جاتی ہے۔



فكل8.8 فقرل الرقى ماده كي حالت شراتيد في الاتى ب-

مركزى 1.8



هل 8.9: برف سے بانی اور بھاپ میں حالت کی تید فی کو طاہر کرتا جواٹیر نیچ - نائم کراف۔

ایک بیکر لیس اور اے شینڈ پر رکا دیں۔ بیکر میں برف کے چھوٹے چھوٹے محکورے دالیں اور برف کا ٹیر بیکر ماپ کے بیکر میں ایک تھر مومیٹر لٹکا دیں۔
اب بیکر کے پیچے ایک برنز (burner) رکیس۔ برف اور پانی پر مشتل کم پچر
کا ٹیپر پیچر ۵°0 سے ٹیپس برجے گا، جب تک کے صاری برف پچھل ٹیس جاتی اور ہم

۵°0 پر پانی حاصل ٹیپس کر لیتے۔ اگر اس پانی کو مزید گرم کیا جائے تو اس کا ٹمپر پیچر
ک سے برحدنا شروع ہوجائے گا۔ جیسا کے شکل (8.9) میں گراف کی حدو سے وکھایا گیاہے۔

یادٹ AB بھم دارلائن کے اس حصہ پر برف کا ٹمپر پچر C- ک 0°C سے 0°C

یارٹ BC بیب برف کا ٹیر پچر C°0 تک پچنج جاتا ہے تو برف اور پانی کا تھپچراس ٹیر پچرکو قائم رکھتاہے جب تک کہ ساری برف پچھل ندجائے۔

ی<mark>ارٹ CD: پانی کا ٹمپر کچرآ ہت آ ہت C°C ہے C°C تک بوحتا ہے۔</mark> انر جی کی مہیا کی گئی مقدار یانی کا ٹمپر کچر بوحائے میں استعمال ہوتی ہے۔


ی<mark>ارٹ C.DE</mark> پر پانی کھولٹا شروع ہوتا ہے اور بھاپ میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ یہاں کمپر بچر C°100 پر قائم رہتا ہے۔ حتی کے سارا پانی بھاپ میں تبدیل ہوجاتا ہے۔


8.5 پکاؤک کافی ارت (Latent Heat of Fusion)

جب کی شوس شے کو حرارت مہیا کرتے مائع حالت بین تبدیل کیا جاتا ہے تو

اس عمل کومیلٹنگ یا فیوژن کہا جاتا ہے۔ جس ٹمپر بچر پرکوئی شوس شے بچھلنا شروع ہوتی
ہے، اے میلٹنگ پوائٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب مائع کوشنڈا کیا جاتا ہے تو

یشوس حالت بیں تبدیل ہوجاتا ہے۔ جس ٹمپر بچر پرکوئی شے مائع حالت سے شوس
حالت بیں تبدیل ہوتی ہے وہ اس کا فریز نگ پوائٹ کہلاتا ہے۔ مختف اشیا کے
میلٹنگ پوائٹ مختف ہوتے ہیں۔ تا ہم کسی شے کا فریز نگ پوائٹ وہی ہوتا ہے جو
اس کا میلٹنگ پوائٹ ہوتا ہے۔





على8.10 يرف الأم كرة


مسی شے کے بینٹ ماس کواس کا ٹمپر پڑتیدیل کیے بغیراس کے میلٹنگ پوائٹ پر شوں سے مائع حالت میں تبدیل کرنے کے لیے در کارتحریل انریق کو اس کی پکھلاؤ کی مخفی خرارت کہاجا تا ہے۔

اے ,H ے ظاہر کیاجاتا ہے۔

$$H_{f} = \frac{\Delta Q_{f}}{m}$$

$$\Delta Q_{f} = m H_{f} \dots \dots \dots \dots (8.7)$$

برف 0°C پر پانی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ برف کی پھلاؤ کی مخفی حرارت 10°C بے۔ 10°C ہے۔ بیعن 0°C پر 1 کلوگرام برف کو پکھلانے کے لیے ل 10°5 × 3.36 حرارت درکار ہوتی ہے۔



هل 8.11 منیر پیرونام گراف جو تی برف یاتی میں تبدیل ہوتی ہے دو کھولٹا ہے جیسے کے گرم کرنے کا عمل جاری رہتا ہے۔

8.1.7

ایک بیکرلیں اورائے سٹینڈ پررکھیں۔ بیکر میں برف کے چھوٹے چھوٹے گڑے ڈالیں اور ٹمپر پچر ماپنے کے لیے بیکر میں ایک تھرمومیٹر لاکا کیں۔ بیکر کے پیچ برز (burner) رکھیں۔ برف پچھلنا شروع ہو جائے گ۔ برف اور پانی کے تمپیر کا ٹمپر پچ 0°C نہیں بڑھے گا۔ جب تک ساری برف پچھل ٹیمن جاتی۔ برف 0°C پچمل طور پر پچھل کر پانی میں تبدیل ہوئے کے لیے جووفت لیتی ہے ووثوٹ کریں۔ بیکر میں موجود پانی کو 0°C پر مسلسل گرم کرتے جا تمیں۔ اس کا ٹمپر پچر بڑھنا شروع ہوجائے گا۔ وقت توت کریں جو تیکر میں موجود پانی °0 سے بوائنگ پوائٹ °100 کل کھنچنے کے لیے ایتا ہے۔

ایک ٹیریجر۔ ٹائم گراف کینچیں جیسا کہ شکل (8.11) میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے ڈیٹا کی مدو سے پچھلاؤ کی شخص حرارت معلوم کریں۔ فرض کریں m = برف کا ماس گراف سے ٹائم معلوم کرنے کے لیے:

 0° رف کا 0° منت = $t_1 = t_2 - t_3 = 0$ منت = $t_1 = t_2 - t_3 = 0$

یانی کی حرارت مخصوصہ $c = 4200 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ $\Delta T = 100^{\circ}\text{C} = 100 \text{ K}$

ا فی کا کیر کیر کی C من 100°C من Δ ا علی کا کیر کی کی اور کار کرارت کے لیے در کار کرارت

= $m \times 4200 \text{ Jkg}^{-1} \text{K}^{-1} \times 100 \text{ K}$ = $m \times 420 000 \text{ Jkg}^{-1}$

= m×4.2×10⁵ Jkg⁻¹

ٹیر بچرکو C و C اس C 100° کے برحانے کے لیے حرارت ΔQ میا کی جاتی ہے۔ اس میکر میں موجود پانی کی جذب کردہ حرارت ہے:

 $\frac{\Delta Q}{t_0} = \frac{\Delta Q}{t_0}$ پانی کاحرارت جذب کرنے کی شرح $\Delta Q_t = \Delta Q_t = \frac{\Delta Q \times t_t}{t_0}$ $\Delta Q_t = \frac{\Delta Q \times t_t}{t_0}$ $\Delta Q_t = \frac{\Delta Q \times t_t}{t_0}$ $\Delta Q_t = \Delta Q_t \times \frac{t_t}{t_0}$ مماوات (8.7) کی روے

 $\Delta Q_i = m \times H_i$ $\sum_{i=1}^{n} q_i = q_i \times H_i$

 $m \times H_r = m \times 4.2 \times 10^5 \text{ Jkg}^{-1} \times \frac{t_r}{t_o}$

 $H_f = 4.2 \times 10^8 \text{ Jkg}^{-1} \times \frac{t_f}{t_0}$

رہ اور ہاکی قیمتیں گراف ہے معلوم کی جا تھی ہیں۔ اور دی گئی مساوات میں قیمتیں ورج کرنے ہے $H_{i} = 4.2 \times 10^{6} \, \mathrm{Jkg}^{-1}$ $H_{i} = 4.2 \times 10^{6} \, \mathrm{Jkg}^{-1}$

= 3.29×10⁵ Jkg⁻¹

مندرجہ بالا تجربہ ہے معلوم کی گئی برف کی پکھلاؤ کی مخفی حرارت 3.29×10⁵ Jkg⁻¹ ہے۔ جبکہاس کی حقیق تیت 3.36 x 10⁵ Jkg⁻¹

8.6 ويورائز يش ك كالحرار

(Latent Heat of Vaporization)

جب کی مائع کواس کے بوانکنگ بوانکٹ پرحرارت مہیا کی جاتی ہے تواس کا ٹمیر پیر کونشنٹ رہتا ہے۔ کسی مائع کواس کے بوائلنگ بوانٹ پر دی جانے والی حرارت اس کے ٹمیر پیر میں اضافہ کیے بغیراس کی حالت کو مائع سے جیس میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال موجاتی ہے۔ پس

حرارت کی دہ مقدار جو کسی مالغ کے بینٹ ماس کواس کے بدائنگ پوائٹ پرٹیر پچریں اضاف کیے بغیر کمل طور پڑیس میں تبدیل کرتی ہے، ویورائز بیٹن کی تفی حرارات کہلاتی ہے۔

اےHy حفام کیاجاتا ہے۔

$$H_{v} = \frac{\Delta Q_{v}}{m}$$
or
$$\Delta Q_{v} = m H_{v} \dots \dots \dots (8.8)$$


جب پانی کوگرم کیا جاتا ہے تو ہے معیاری پریشر پر °100 پر کھولتا ہے۔اس کا ٹمپر بچر °100 رہتا ہے جب تک کہ میکمل طور پر بھاپ میں تبدیل ٹیس ہوجاتا۔ اس کی ویپورائزیشن کی مخفی حرارت 1- 3kg اس 10 × 2.26 ہے۔ لیتن پانی کے ایک کلوگرام ماس کواس کے بوائلگ پوائٹ پر کمل طور پر بھاپ میں تبدیل کرئے ہے لیے کا گرام ماس کواس کے بوائلگ پوائٹ پر کمل طور پر بھاپ میں تبدیل کرئے ہے۔ لیے کا 2.26 × 10 کم ارت در کار ہوتی ہے۔

بِهِ احْتُ ، بِوَاللَّكُ بِهِ اسْتُ ، يُصَادَ فَ كُلُّ فَي	ميل 8.2: چندعام اشيا كيميالتك
	رارت اورويورائز ^{يف}

وعورا تزيمون	بكساد كالحق	يوا مُنك بوا منت	ميلنك إدائث	2
200	7/10			
(kJkg')	(kJkg ³)	(°C)	(°C)	
10500	39.7	2450	660	الموسية
4810	205.0	2595	1083	46
1580	64.0	2660	1063	الولد
21	5.2	-269	-270	The same
858	23.0	1750	327	الإ
270	11.7	357	-39	مركري
200	25.5	-196	-210	نائنروجن
210	13.8	-183	-219	آ کیجن
2260	336.0	100	0	بإنى

8.2-7.

مر ہے۔ ''تجربہ 8.1 کے افتقام پر بیکر کے اندر کھولٹا ہوا پانی ہوتا ہے۔ پانی کو گرم کرنے کا عمل جاری رکھیں حتی کہ سمارا پانی بھاپ میں تبدیل ہوجائے۔ وقت نوٹ کریں جو بیکر میں موجود پانی اپنے بوائنگ پوائنٹ 2°100 پر بھمل طور پر بھاپ میں تبدیل ہوئے سے لیے لیتا ہے۔



هل 8.12 فيرير - عام كراف الصيد كركرم كرياني بريف بإنى عن تبديل عوق جادر بإنى محاب عما تبديل عوجاتا ہے-

مُيرِيجٍ- نَائمُ كُراف كُومِزِيدِ بِرُحانَيْنِ جِيبا كَهْلُ (8.12) فين وكهايا حميا ہے۔ دیے گئے ڈیٹا ہے برف کی بکھلاؤ کی مخلی حرارت معلوم کریں۔جیبا کہ نیجے دیا گیا

زش س = بن کاماس

 $\begin{bmatrix} J^{0} & C & -0^{\circ} & C & -0^{\circ} & C \end{bmatrix} = t_{0} = t_{0} - t_{2} = t_{0}$ من $t_{0} = t_{0} - t_{2} = t_{0}$ 4.6

24.4 منٹ = t₄ = t₄ = t₄ = 24.4 منٹ = t₄ = t₄ میں تبدیل ہوئے کے لیے در کاروفت

> c = 4200 Jkg ⁻¹K ارت مخصوصه ع اضاف ΔT = 100°C = 100 K

ا في كافمير بير C م 20°C م 20°C م ا 2

= m×4200 Jkg⁻¹K⁻¹×100 K

= m×420000 Jkg 1 = m×4.2×10⁵ Jkg⁻¹

کیونک برنریانی کو یا وقت بیس اس کے نمیر بیریس C - O°C ک اضافه کرنے کے لیے حرارت ۵۵ مہیا کرتا ہے۔ پس جس شرح سے میکر نے حرارت

اصاند را مینچادی کی ہے۔ جذب کی وہ ینچادی کی ہے۔ مارت جذب کرنے کی شرح ارت مر کر ارت المرام $=\Delta Q \times \frac{t_v}{t}$

مساوات(8.8) کیاروہ

 $\Delta Q_v = m \times H_v$

قيعراد ح كرتے

 $m \times H_v = m \times 4.2 \times 10^5 \text{ Jkg}^{-1} \times \frac{t_v}{t_v}$

عل 8.13: الايجوريش مالع كى سطح سام

 $H_v = 4.2 \times 10^5 \text{ J/kg}^{-1} \times \frac{t_v}{t_o}$

مراف معلوم کی گئیں الدور واکی قیمتیں ورج کرنے سے

 $H_v = 4.2 \times 10^5 \text{ Jkg}^{-1} \times \frac{24.4}{4.6}$

= 2.23 ×10⁶ Jkg⁻¹

مندرجہ بالا تجربہ سے معلوم کی گئی پائی کے لیے و پپورائز کیشن کی تخفی حرارت 2.23 × 10⁶ Jkg ہے۔ جبکہاس کی حقیق تیت 1-2.29 × 10⁶ Jkg ہے۔

8.7 العِيونِيُّن(The Evaporation)

ایک پلیٹ میں بچھ پانی لیں۔ پانی بچھ در بعد خائب ہوجائے گا۔ بیاس کیے ہے کہ پانی کے مالیکواز کونسٹنٹ موشن میں ہوتے میں اور ان میں کائی عقب انرجی ہوتی ہے۔ تیز رفتار مالیکواز پائی کی طلح سے باہر نکل جاتے ہیں اور فضا میں چلے جاتے ہیں ، اے ابو میوریشن کہا جاتا ہے۔

ایک مائع کی سطح ہے اے گرم کے بغیر مائع کا بخارات میں تبدیل ہونا، الدیبوریش کبلاتا ہے۔

بوائلگ کے برگلس، الو یپوریشن کا عمل ہرٹمپر پی پر جاری رہتا ہے۔ لیکن بیعل صرف مائع کی سطح ہے ہور ما ہوتا ہے۔ جبکہ و یپورائزیشن کا عمل ایک مقررہ ٹمپر پی پر پر اور کا عمل ایک مقررہ ٹمپر پی پر پر ہوتا ہے۔ جو اس مائع کا بوائلٹ پوائٹ ہوتا ہے۔ بوائلٹ پوائٹ پرایک مائع نہ صرف سطح ہے بخارات میں تبدیل ہور ہا ہوتا ہے بلکہ مائع کے اندر سے بھی ایسا ہور ہا ہوتا ہے بلکہ مائع کے اندر سے بھی ایسا ہور ہا ہوتا ہے۔ یہ بخارات بلبلوں کی شکل میں کھولتے ہوے مائع سے باہر آتے ہیں جو مائع کی سطح پر جنیجے پر ٹوٹ جاتے ہیں۔

ایو یپوریشن کاعمل جاری روزمرہ زندگی جی اہم کردار اداکر تا ہے۔ سملے کپڑول کو جب پھیلا دیا جاتا ہے تو وہ جلد خشک ہو جاتے جیں۔ ایو یپوریشن شنڈک کا سب

المختفر مشق 1. حرارت مخصوصه حرارتی مخبائش سے کیسے مختلف ہے؟ 2. بخارات بننے سے خصندک پیدا ہونے کار کے دونو اندائسیں۔ 3. ابو بوریشن، و بورائزیشن سے محم طرح مختلف ہے؟ طرح مختلف ہے؟

بنى ب_اليا كول بوتاب؟

ابع بپوریش کے ممل کے دوران تیز رفتار مالیکیولز مائع کے باہرنکل جاتے جیں۔وہ مالیکیولزجن کی کائی پیک از جی کم ہوتی ہے، مائع میں رہ جاتے ہیں۔اس طرح مائع کے مالیکیولز کی اوسط کائی بینک از جی کم ہو جاتی ہے۔

چونکہ کسی شے کے ٹیر بچر کا اٹھاراس کے مالیکولزگی اوسط کا ٹی بینک از جی پر ہوتا ہے، اس لیے مائع کے ٹیر بچر میں کی واقع ہوجاتی ہے۔ پسیند کی بخارات میں تبدیلی ہمارے جسم کو شنڈ اگرنے میں مدودیتی ہے۔

مالع کی سطح سے الویپوریشن کاعمل ہرٹمپریچر پر جاری رہتا ہے۔ الویپوریشن کے عمل کی شرح کا انحصار مندرجہ ذیل عوامل پر ہوتا ہے۔

(Temperature) 🛵 🕏

زیادہ بلند نمپر پچر پر ایک مائع کے زیادہ تر مالیکوائر تیز رفتاری ہے ترکت کرتے جیں۔ لہذا زیادہ تعداد میں مالیکوائر اس کی سطح سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ابو بیوریشن کم نمپر پچر کے بہ نسبت بلند نمپر پچر پر تیز تر ہوتا ہے۔ آلیلے کپڑے گرمیوں میں سردیوں کی بہ نسبت جلد کیوں ٹو کھ جاتے ہیں؟

نَّ كَارِير (Surface Area)

سمی مائع کی سطح کا رقبہ جتناز یاد ہوتا ہے اتنی بی زیادہ تعداد میں مالیکولز اس کی سطح ہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جب یانی کو بڑے رقبہ پر پھیلا دیا جائے تو یائی زیادہ تیزی سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے۔


(Wind)b:

سمی مائع کی سطح سے اوپر چلتی ہوئی تیز ہوا مائع سے ان مالیکولڑ کو بہا کر لے جاتی ہے جواس وقت مائع کی سطح سے باہر کل رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہوا ان مالیکولڑ کی مائع میں دوبارہ واپسی کوروکتی ہے۔ اس طرح سے مائع کی سطح سے زیادہ مالیکولڑ کو باہر تکنے کاموقع ماتا ہے۔

مانع کی توعیت (Nature of the Liquid)

كياياني اورسيرث أيك بى شرح سے ايو يبوريث موتے بين؟ ما تعات كے

ريفر يريزن عفاكر يكالل




ریفر نی بازدش مانع می تهدیل کی گانید گیس کی
ایج پوریش سے شفاف بیدا کی جاتی ہے۔ قری آن
(Freon) ایک CFC کو بلود ریفر کی بڑے گیس
کے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیمان جب اس شیقت کا
ولیسیس (Ozone depletion) کا سب بنی
دیز (raya) کی مقدار ش اخاری آن گیس کی جگدامونیا
استعمال دوک دیا گیا ہے ۔ بیدریز جاتداروں کے
استعمال دوک دیا گیا ہے ۔ بیدریز جاتداروں کے
اور دیگر اشیا نے لے لی ہے جو ماحول کے لیے
اور دیگر اشیا نے لے لی ہے جو ماحول کے لیے
اور دیگر اشیا نے لے لی ہے جو ماحول کے لیے
تصان دوئیس تیں۔

او پیوریٹ ہونے کی شرح مختلف ہوتی ہے۔ اپنی ہتھلی پر ایخر یا سپرٹ کے چند قطرے ڈالیں۔ بیتیزی سے بخارات بن کراڑ جاتے ہیں۔ آپ ٹھنڈک محسوں کرتے SU-70-

8.8 حارل کیار (Thermal Expansion)

تفوس، ما تع اور کیسنز میں اکثر اشیا گرم کرنے پر پھیلتی ہیں اور ٹھنڈ اکرنے پر سكرتي ہيں۔ان سے حرارتی پھيلاؤ ياسكڑاؤ عام طور پر بہت كم ہوتے ہيں اور مشاہدہ میں بیں آتے ۔ تاہم یہ پھیلاؤاور سکڑاؤ ہماری روز مروز تدگی میں اہم ہوتے ہیں۔ سمى جىم سے ماليكيولزى كائى ديك ازجى اس كے ٹمپر پچر پر مخصر ہوتى ہے۔ ايك مھوں شے سے مالیکوار کم تمیریج سے مقابلہ میں زیادہ تمیریج پر زیادہ ایمیلی شوڈ (amplitude) ے دا بھریٹ کرتے ہیں۔ پس گرم کرتے پر کمی جم کے ایٹمزیا ماليكيولا كوابريث كرنے كاايميلى ثيوۋيزه جاتا ب- جيسے جيسے تھى جسم كے ايفمزيا ماليكولاك واجريت كرنے كا اليميلي شود برحتا جلا جاتا ہے وہ زيادہ دورتك ايك دوسرے کو دھکیلتے ہیں۔اس طرح سے شے کی لسیائی، چوڑ ائی اورموٹائی میں اضافہ ہوتا



مخوى اجسام مين طولي حرارتي مجيلاؤ (Linear Thermal Expansion in Solids)

يد بات مشامده من آئى ب كفوى اشيا كرم كرف يرتجيلتي بي اوران كالجيلاة مُمِرِيجِ كَى أَيكِ وَسِيعٍ حديث قريباً كِسال رہنا ہے۔فرض كريں كـ أيك وحاتى سلاخ جس کی المبائی ما اوراس کاٹمیر چر م ب-اے T ٹمیر چرتک گرم کرنے یراس کی المائي ١ موجاتي ہے۔ ايس

ه ا - L = L = سلاخ كي لمبائي بين اضاف $\Delta T = T - T_0$ غير يجرش اضاف $\Delta T = T - T_0$

تجرید ہے جسیں معلوم ہوتا ہے کہ شوس اشیا کی اسیائی میں تبدیلی اس کی ابتدائی لسائی اورٹیریچ میں تبدیلی سے ڈائریکھلی پروپوشنل ہوتی ہے۔



(a) كم نمير يجريهم اليميلي نيوة (b) پلند نمير يج ميزياده المحلي ليول

5

$$\Delta L \propto L_o \Delta T$$
 $\Delta L = \alpha L_o \Delta T \dots (8.9)$
 $L - L_o = \alpha L_o \Delta T$
 $L = L_o (1 + \alpha \Delta T) \dots (8.10)$
 $A = L_o (1 + \alpha \Delta T) \dots (8.10)$
 $A = L_o (1 + \alpha \Delta T) \dots (8.10)$

جبکہ ہے کی شے کے طولی حرارتی پھیلا او کا کوالی ضوعت ہے۔

میاوات (8.9) کی مدد ہے

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \Delta T} \dots \dots (8.11)$$

پر کسی شے کے طولی پھیلاؤ کے کوابقی ھیٹ کی تعریف یوں کی جاتی ہے۔ اگر کسی سلاخ کی ایک میٹرلمبائی کو ۱۲ ٹمپر پچر کے فرق تک کرم کیا جائے تو اس کی لمبائی میں اضافے کو طولی پھیلاؤ کا کوابقی ھیٹ کہتے ہیں۔

چند عام مخوں اشیا کے طولی حرارتی پھیلاؤ کے کوافق عید میل (8.3) میں دیے گئے ہیں۔

8.600

ایک پیش کی سلاخ جو °0 نمپریگر پر ایک میٹر کبی ہے۔ اس کی لمبائی °30°C پر معلوم سجھے۔ جبکہ پیشل کے طولی حرارتی پھیلاؤ کے کوایقی ھیٹ کی تیت "1.0 × 10°5 K

$$t_o = 0$$
°C

$$T = 30 + 273 = 303$$
K

$$\Delta T = T - T_0$$

$$\alpha = 1.9 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

Se
$$L = L_0(1 + \alpha \Delta T)$$

عَمَّل 8.3 چندهام شوی اشیا کے طوی حرارتی پھیلاؤ کے کوانٹی جیب

α (K ⁻¹)	2
2.4 x 10 ⁻⁵	12
1.9 x 10 ⁻⁵	يقل ا
1.7 x 10 ⁻⁵	46
1.2 x 10 ⁻⁵	سنيل
1.93 x 10 ⁻⁵	سلور
1.3 x 10 ⁻⁵	گولڈ
8.6 x 10 ⁻⁵	بالخثم
0.4 x 10 ⁻⁵	فتكسفن
0.3 x 10 ⁻⁵	ON
1.2 x 10 ⁻⁵	كاريث

لى كے L = 1 m × (1 + 1.9 × 10 ° K ′ × 30 K) L = 1.00057 m لى 20 ° C يوچىل كى ملاخ كى لېائى 1.00057 m

والعراش بحيار في بحيلاة (Volume Thermal Expansion)

تمپر پیری تبدیلی کے ساتھ کمی مخوں شے کا والیوم بھی تبدیل ہوتا ہے اور اسے والیوم میں حرارتی پھیلاؤ کہا جاتا ہے۔ فرض کریں ایک مخوں شے جس کا ہ آئم پر پیری ابتدائی والیوم ، ۷ ہے۔ مخوس شے کوٹمپر پیر ۲ تک گرم کرنے پراس کا والیوم ۷ ہوجاتا ہے۔ اس طرح

 $\Delta V = V - V_o$ گور شے کے والیوم میں تبدیلی

اور $\Delta T = T - T_o$ میر چرمین تبدیلی

طولی پھیلاؤ کی طرح والیوم میں تبدیلی ۱۵۷ بندائی والیوم ، ۱۷ اور ثمیر پچر میں تبدیلی ۵۲ سے دائر یکھنی پرویور شنل ہوتی ہے۔ پس

 $\Delta V \propto V_o \Delta T$

$$\underline{L} \qquad \Delta V = \beta V_o \Delta T \dots \dots \dots (8.12)$$

 $V - V_0 = \beta V_0 \Delta T$

$$V = V_o (1 + \beta \Delta T) (8.13)$$

جَلِهِ واليوم مِن يَصِيلا وُكَوالقِي هين كوظا مِركرتا إ-

مباوات (8.12) كى مدد

$$\beta = \frac{\Delta V}{V_o \Delta T} \dots \dots (8.14)$$

يس كسى شے كے واليوم ميں پھيلاؤ كے كوالفي هيك 8 كى تعريف يوں كى جاتى

مسی شے سے بونٹ والیوم میں ٹمپر پیرکی ٹی کیلون (IK) تبدیلی سے ساتھ ہونے والی تبدیلی والیوم میں پھیلاؤ کا کوالٹی تھینٹ کہلاتی ہے۔

المبل 8.4؛ مختلف اشیاک والیوم میں حرارتی پھیلاؤے کو اینی هید

β (K ⁻¹)	2
7.2 × 10 ⁻⁵	المؤسم
6.0 x 10 ⁻⁵	JE.
5.1 x 10 ⁻⁵	26
3.6 x 10 ⁻⁵	سٹیل
27.0 x 10 ⁻⁵	بالثنم
0.9 x 10 ⁻⁵	NE
53 x 10 ⁻⁵	تكيسرين
18 x 10 ⁻⁵	35,
21 x 10 ⁻⁶	يال
3.67 x 10 ⁻³	lar.
3.72 x 10 ⁻³	كاريمن والحيات
3.66 x 10 ⁻³	بالكارواتي

طولى يُصِيلا وَ كَوَالِقِي هَيْتُ اورواليوم مِن يُحِيلا وَ كَوَالِقِي هَيْتُ كَاتَعَلَق يول

ظاہر کیا جا تاہے۔

 $\beta = 3 \alpha$... (8.15)

8.700

0°C پر پیشل کے کیوب کا والیوم معلوم کریں۔ جس کی کمبائی 0°C پر 10 سینٹی میٹر ہے۔ جبکہ پیشل کے طولی حرارتی پھیلاؤ کے کوالفی عدید کی قیت 1.9 x 10⁻⁵ K⁻¹ ہے۔

عل

ابتراکی الماکی $L_0 = 10$ cm = 0.1 m

ابترائی میریکر $T_0 = 0^{\circ} \text{C} = (0 + 273) \text{ K} = 273 \text{ K}$

T = 100 ° C = (100 + 273) K = 373 K

 $\Delta T = T - T_0$

= 373 K - 273 K = 100 K

 $\alpha = 1.9 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$

 $\mathcal{L} \beta = 3\alpha$

β = 3 × 1.9 × 10 -5 K

 $= 5.7 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$

 $V_0 = L^3_o = (0.1 \text{ m})^3$ ایترانی والیوم

 $= 0.001 \text{ m}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$

 $\mathcal{L}_{a} = V_{a} (1 + \beta \Delta T)$

 $V = 10^{-3} \text{ m}^3 \times (1 + 5.7 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1} \times 100 \text{ K})$

 $V = 10^{-3} \text{ m}^3 \times (1 + 5.7 \times 10^{-3})$

 $= 10^{-3} \,\mathrm{m}^3 \times (1 + 0.0057)$

 $= 1.0057 \times 10^{-3} \,\mathrm{m}^3$


لى 100°C رويكل كركوب كاواليوم 1.0057 x 10°3 m

حرارتی پھیلاؤ کے اثرات

(Consequences of Thermal Expansion)

ریلوے کی پیٹر یوں کے درمیان خلا کیوں رکھا جاتا ہے؟ شوس اشیا کا پھیلاؤ پلوں، ریلوے کی پیٹر یوں اور مڑکوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ستنقل طور پر ٹمپر پچر کی تبدیلیوں کے زیرا ٹررجے ہیں۔ لہذا تقمیر کرتے وقت ٹمپر پچر کے ساتھ کھیلاؤ اور سکڑ اوک لیے گنجائش رکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ریلوے کی پیٹر یاں بچھاتے وقت ان کے درمیان خلا چھوڑا جاتا ہے تا کہ گری کے موسم کے دوران پیٹری کا پھیلاؤاس کے فیز ھا جو شراع سب شہدے۔

سنیل کے قبیر ول (steel girders) ہنائے گئے بل ہمی دن کے دوران پھیلتے ہیں اور رات کے دوران سکڑتے ہیں۔ اگر ان کے سرول کو مضبوطی ہے ہوست کر دیا جائے تو یہ فیر ہے ہوجا کیں گئے۔ اس لیے حرارتی پھیلاؤ کے لیے ان کے ایک سرے کو بھیلاؤ کے لیے ان کے ایک سرے کو بھیلاؤ کے لیے چھوڑے کے ایک سرے کو بھیلاؤ کے لیے چھوڑے کے ایک سرے کو بھیلاؤ کے لیے چھوڑے کے خلایس کے دلرز (rollers) پر رکھ دیا جاتا ہے۔ الیکٹرک سپلائی کے لیے لیے فلایس کے خلایس کے دلرز (rollers) پر رکھ دیا جاتا ہے۔ الیکٹرک سپلائی کے لیے کھیوں پر انگلائے گئے تاروں کو کسی حد تک ڈھیلا رکھا جاتا ہے تا کہ موجم سرما بھی بھیرٹوٹے سکڑ سکیس ۔



(Applications of Thermal Expansion)

حرارتی پھیلاؤ کا ہماری روزمرہ زندگی ہیں استعال ہوتا ہے۔ تھرمومیٹرز ہیں حرارتی پھیلاؤ کا ہماری روزمرہ زندگی ہیں استعال ہوتا ہے۔ بوتل سے خت ڈھکن کو حرارتی پھیلاؤ ٹمپر پچرکی پیائش کے لیے استعال ہوتا ہے۔ بوتل سے خت ڈھکن کو کھولنے کے لیے اے ایک منٹ کے لگ بھگ گرم پائی ہیں ڈبویئے۔ میٹل کا ذھکن پھیلا ہوجا تا ہے۔ اب اے آسانی سے کھولا جاسکتا ہے۔ فیکس کی پلیٹوں کو مضبوطی ہے جوڑنے کے لیے پلیٹوں میں موجود سوراخوں میں سرخ گرم ریوٹس (rivets) میں دکھایا


کیا ہے۔ ریوٹس کے مرے کو پھر ہتھوڑے ہے کوٹا جاتا ہے۔ شنڈا ہونے بر ریوٹس سکڑتی

ہیں اور پلیٹیں مضبوطی سے ساتھ آپس میں جکڑی حاتی ہیں۔

على گاڑيوں كركرى كے پيوں راوے كے طقے (rims) چرصائے جاتے



فکل 8.15 بموسم کر ہا کے دوران حرارتی پیمیلاؤ کی حلاقی کے لیے ریلوے کی پٹٹر ایوں میں خال چکہ چھوڑی جاتی ہے۔



شکل 8.16 ایسے پلوں میں جن سے ایک سرے پر روارز موجود ہوں۔ پہنیلاؤ پاسکڑ اڈسے کیے تھے آئش مہیا کرتے ہیں۔



شکل 8.17 الکٹریسٹی کے تھمیوں پر تکی تارول کو موہم رہا میں اوشخ سے بچاؤک کے لیے یکی وصلا رکھاجاتا ہے۔





را شکل 8.18 (a) گرم ریاض ڈالنے پر (b) ریاش کے مرول کو بھوڑے سے کو شنے کے بعد شیڈا ہونے برے

بیں۔ لوہے کے حلقوں کوگرم کیا جاتا ہے۔ حرارتی پھیلا دان کے کلڑی کے پہنے پر پھسل کرچڑھنے کا سبب بنمآ ہے۔ گرم حلقہ چڑھانے کے بعد اس پر پانی ڈال کر شعنڈا کرایا جاتا ہے۔ شعنڈا ہونے پر حلقہ سکڑ کر پہنے کے ساتھ مضبوطی سے جڑجا تا ہے۔

دودحاتی بتری (Bimetallic Strip)

دودهاتی پتری میں مختلف میطر کی دوبار یک پتریاں جیسے پیتل اور لوہا باہم جوڑ وی جاتی جیں جیسا کے شکل (8.19 a) میں دکھایا گیا ہے۔ چونکہ پیتل لوہ سے زیادہ پھیلتا ہے۔ یہ غیر مساوی پھیلاؤ پتری کے مڑجانے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے گرم کرنے پر میرمزجاتی ہے۔ جیسا کے شکل (8.19b) میں دکھایا گیا ہے۔



هن (a):8.19 پیش اورلو ہے کی دور جاتی پیٹر کی (b) پیشل۔ آٹر ان دور حاتی پیٹر کی ان کے درمیان حرارتی پھیلاؤ کے فرق کی دید سے معرقی ہے۔

دودهاتی پتریاں پختف مقاصد کے لیے استعال کی جاتی ہیں۔دودهاتی پتریاں تخرمومیٹرز میں ٹمپریچر کی پیائش کے لیے استعال ہوتی ہیں۔ پہتر مومیٹرز بجٹیوں (furnaces) اور تنوروں (ovens) کا ٹمپریچر معلوم کرنے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔ پہتر مومیٹرز تحرموسٹیٹ (thermostat) میں ٹمپریچر برقرار رکھنے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔ دو دهاتی پتری الیکٹرک استری میں ہیڑ کی کوائل کا کے لیے استعال ہوتے ہیں۔دو دهاتی پتری الیکٹرک استری میں ہیڑ کی کوائل کا ٹمپریچر کنٹرول کرنے والے تحرموسٹیٹ موریج میں بھی استعال ہوتی ہے جیسا کے شکل ٹمپریچر کنٹرول کرنے والے تحرموسٹیٹ موریج میں بھی استعال ہوتی ہے جیسا کے شکل میں دکھایا گیاہے۔

ما تعات کا حرارتی پھیلاؤ (Thermal Expansion of Liquids)


ما تعات کے مالیکیولزئسی مائع کے اعدرتمام اطراف میں حرکت کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔مائع کوگرم کرنے یہاس کے مالیکیولز کی تفرقحرا ہٹ کااوسط ایمیلی ٹیوڈ

المات والتحاليا

پانی ۵°4 سے بیٹے شفرا کرنے پر پھیلا ہے۔ تن کراس کا ٹیریٹر ۵°0 پر تنفی جائے۔ مزید شفرا کرنے پر اس کا والیوم اچا تک بوحا ہے۔ جیسا کریہ 0°0 پر برف میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ جب برف کو ۵°0 سے بیٹے شفرا کیا جاتا ہے تو بیسکر تی ہے۔ میٹی شور اشیا کی طرح والیوم کم بود جاتا ہے۔ پانی کا یہ فیر معمول پھیلاؤ پانی کا ہے قاصدہ تھیلاؤ کہلاتا ہے۔



شکل 8.20: دودهاتی تفرموشیت پہلے ہے سیت کیے گئے نمپر پچر پرالیکٹرک سرکٹ کو کاٹ دیتا ہے۔



هل 8.21 ألع كا ظاهر كاور هقي توياا و

بڑھ جاتا ہے۔ مالیک والر ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں جس کے لیے انہیں زیادہ جگہ در کار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ما تعات گرم کرنے پر پھیلتے ہیں۔ ما تعات میں حرارتی پھیلا ؤان کے مالیکولز کے درمیان کشش کی کمزور فورسز کے سبب شھوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ما تعات کے والیوم کے حرارتی پھیلاؤ کی شرح شھوس اشیا ہے زیادہ بروی ہوتی ہے۔

" ما تعات کی اپنی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی۔ ایک مائع ہمیشہ جس برتن میں انڈیلا جا تا ہے اس کی شخصوص شکل نہیں ہوتی۔ ایک مائع ہمیشہ جس برتن میں انڈیلا جا تا ہے اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نیز جب مائع کوگرم کیا جا تا ہے تو مائع اور برتن دونوں کے والیوم میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ لبندا مائع کے لیے حرارتی والیوم میں پھیلا ؤ دوطرح کے ہوتے ہیں۔

- محقیقی والیوم پھیلاؤ
- قاہری والیوم پھیلاؤ

مركرى

ایک لبی گردن والی قلاسک لیجیے۔ اس کی گردن پر سکے ہوئے نشان A تک

اے رنگ دار پانی ہے بھر لیجیے۔ جیسا کہ شکل (8.21) میں دکھایا گیا ہے۔ اب
قلاسک کو پیٹرے ہے گرم کرنا شروع کریں۔ پانی کی سطح پہلے B پوائٹ تک پنچگرتی
ہادر پھر C پواٹٹ تک اوپر چڑھتی ہے۔ حرارت پہلے صراحی تک پنچتی ہے جو پھیلتی
ہادراس کے والیوم میں اضاف ہوجاتا ہے۔ نیجٹا مائع قلاسک میں پنچ آ جاتا ہا ور
اس کی سطح کا پواٹٹ تک پنچ گرجاتی ہے۔ پودریے بعد مائع گرم ہونے پرنشان B
اس کی سطح میں ہوجاتا ہے۔ کی ٹمیر پیٹر پر بیزشان C تک پیٹنی جاتا ہے۔ مائع
کی سطح میں کا اضافہ مائع کے والیوم میں ظاہری پھیلاؤ کے سب
ہوتا ہے۔ مائع کا حقیق پھیلاؤ قلاسک میں ہونے والے پھیلاؤ کی وجہ سے اس کے حرارتی پھیلاؤ کے علاوہ A اور C کے درمیان والیوم کفرق کے برابر ہوتا ہے۔ پس

BC = AC + AB (8.16) کسی مائع کا والیوم میں پھیلاؤ بشمول برتن کے پھیلاؤکے، مائع کا حقیقی والیوم میں پھیلاؤ کہلاتا ہے۔ کسی مائع کے والیوم میں پھیلاؤ کی حقیقی شرح ، β کی تعریف یوں کی جاتی ہے۔
ایک مائع کے حقیقی والیوم میں اس کے ٹمپر پڑ میں 1K (1°C) اضافہ
سے ہونے والی تبدیلی مائع کے والیوم میں حقیقی پھیلاؤ کی شرح ، β کہلاتی ہے۔
والیوم میں پھیلاؤ کی حقیقی شرح ، β بمیشہ برتن کے والیوم میں پھیلاؤ کی شرح والیوم میں پھیلاؤ کی شرح والیوم میں پھیلاؤ کی شاہری شرح ، β سے بڑی ہوتی ہے۔ لہذا
کے برابر مقدارے والیوم میں پھیلاؤ کی ظاہری شرح ، β سے بڑی ہوتی ہے۔ لہذا
ھے برابر مقدارے والیوم میں پھیلاؤ کی ظاہری شرح ، β سے بڑی ہوتی ہے۔ لہذا
ہے برابر مقدارے والیوم میں پھیلاؤ کی طاہری شرح ، والیوم میں پھیلاؤ کے کو ایفی حدید مختلف ہوتے ہیں۔
یہ یا در کھنا چا ہے کہ مختلف ما تعات میں والیوم میں پھیلاؤ کے کو ایفی حدید مختلف ہوتے ہیں۔

alla

سمی جسم کے گرم یا مطنثدا ہونے کی شدت کو تمپر پچر کہتے ہیں۔

تحرمومیز کی جم یا جگہ کے ٹیر پیری پیائش کے لیے بنائے جاتے ہیں۔

اور کلسڈ پوائٹ وہ نشان ہوتا ہے جو تحرمومیٹر میں مرکزی کی دہ پوزیشن بتا تا ہے جس پر برف پھلتی ہے۔ آیر کلسڈ یوائٹ وہ نشان ہوتا ہے جو تحرمومیٹر میں

مرکزی کی وہ پوزیش بتاتا ہے جس پر پانی کھولتا ہے۔

ٹمیر پرسکیلوک ہا ہمی تبدیلی: سیلسیس سے کیلون سکیل:

T(K) = 273 + C

كىلون سے يلسيس سكيل:

C = T(K) - 273

سيسيس سفارن مايد سكيل:

F = 1.8 C + 32

حرارت از بی کی ایک تنم ہے۔ اس از بی کواس وقت تک حرارت کہا جاتاہے جب تک بیدا یک جسم سے

دوسرے جسم کو منتقلی کے مراحل میں ہوتی ہے۔ جب ایک جسم کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے مالیکواز کی کائی عیک از جی میں اضافہ ہوجاتا ہے اور مالیکولز کا اوسط درمیانی فاصلہ بردھ جاتا ہے۔

مائعات اور گیسز کے حرارتی والیوم کے پھیلاؤ دوطرح کے ہوتے ہیں۔والیوم کا ظاہری پھیلاؤ اور والیوم کا حقیقی پھیلاؤ۔

کسی شے کے بینٹ ماس کے ٹمپر پچر میں ایک کیلون 1K (°C) اضافہ کے لیے درکار حرارت کی مقداد ، حرارت مخصوصہ کہلاتی ہے۔

سمى شے كے بونٹ ماس كواس كے ميلنگ بوائٹ پر شوس حالت سے مائع حالت ميں تبديل ہونے كے ليے دركار حرارت اس كے بكھلاؤ كی مخفی حرارت كہلاتی ہے۔

ہے۔ ایک مائع کے بونٹ ماس کوکسی کونسٹنٹ ٹمپر پیجر پرکمل طور پر مائع ہے گیس میں تبدیل ہونے کے لیے درکار حرارت کی مقدار کوو بپورا ٹزیشن کی مخفی حرارت کہتے

ایک ٹھوس جسم کا والیوم اس کے ٹمیر پچر کے تبدیل ہوئے ے تبدیل ہوتا ہے،اے والیوم کا پھیلاؤ کہتے ہیں۔ اے صالی طور پر ایول لکھا جا تا ہے: $V = V_{\alpha} (1 + \beta \Delta T)$

سی جم میں ایک کیلون ٹمپر پچر کے اضاقے سے ہونے والی والیوم کی شرح میں تبدیلی اس کے والیوم كرارتي پھيلاؤ كاكوالفي هينك كبلاتا ہے۔

يه شابده كيا كيا يك رهوى اجسام كرم مون ير بيلية ہیں اور ان کا پھیلاؤ ٹمپر پیڑ کی ایک وسیع حد میں قریباً يوفيفارم بوتاب_اے حالي طور يرايول لكھاجاتا ہے: $L = L_{\alpha} (1 + \alpha \Delta T)$

کسی سلاخ کے ایک کیلون ٹمیریچر کے اضافہ سے ہونے والی طولی پھیلاؤ کی شرح ، طولی حرارتی کھیلاؤ کا كوابقي هينت كبلاتا ب-

مندرجہ ذیل مکنہ جوابات بین ے درست جوابات (٧١) ایک ٹھوں شے کے طولی حرارتی بھیلاؤ کے کوالفی عیب کی قیت 1-5K x 10 عبدای کے والیوم میں يحيلا وُ كُوالِقِي شين كي قيمت موكى:

- (a) $2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$
- (b) $6 \times 10^{-5} \,\mathrm{K}^{-1}$
- (c) 8 × 10⁻¹⁵ K⁻¹
- (d) 8 x 10⁻⁵ K⁻¹

(vii) ان میں کون ساجرو الویدوریشن کومتاثر کرتاہے؟

- الْع كَيْ كُل كَارِيا (b) مُرِيرِير (a)
- يرتمام وال (d) اوا (c)

8.2 حرارت كابهاؤ كرمجم عضدعجم كاطرف بوتا ع- کول؟

- 8.3 حرارت اور ثميريج كي اصطلاحات كي تعريف كرين-
 - محمی جم کی انترال ازجی سے کیام اوہ؟

8.5 سمی گیس کے مالیکولز کی موش پرحرارت کا کیااثر ہوتا

8.6 تقرموميشركيا ہوتا ہے؟ مركري كوقرموميشرك مينيريل كے طور ير كيول ترجي دى جاتى ہے؟

三色りかりかん

(1) يانى جس مُمير چريريرف بن جاتا ب:

- (a) 0°F
- (b) 32°F
- (c) -273 K (d) 0 K

(۱۱) نارل یا محت مندانسانی جسم کا نمیریچر ب:

- (a) 15°C (b) 37°C
- (c) 37 °F (d) 98.6 °C

(iii) مرکزی کو تخرمومیٹرک میٹیریل کے طور پر استعال کیا جاتا ب كيونك بيدر كفتاب:

- تم فريز تك يواكث (b) بكسال جرارتي پيلياؤ (a)
- ية تمام خصوصيات (d) كم حرارتي كنوائش (c)
- (۱۷) کون سامیٹیر مل زیادہ حرارت مخصوصہ کا حامل ہے؟
- (a) 26
- (b) ゴ/
- م کری (d) یاتی (c)

(v) ورج ویل میں ہے سم میٹیریل کے طولی پھیلاؤ کے كوالفي شيك كي قيت زياده موتى ي

سنيل (d) ويتل(c) كولته (d) المؤسم (a)

8.10 ویپورائزیشن کی تخفی حرارت کی تعریف سیجیے۔
8.11 ابو پپوریشن سے کیا مراد ہے؟ کسی مائع کی ابو پپوریشن کا
انھمار کن عوامل پر ہوتا ہے؟ واضح کریں۔ابو پپوریشن
سے شنڈک کیسے پیدا ہوتی ہے؟

8.7 واليوم مين حرارتي پھيلاؤ كي وضاحت كريں۔

8.8 حرارت مخصوصه کی تعریف کیجیے ۔ ایک ٹھوس جم کی حرارت مخصوصه کی تعریف کیجیے ۔ ایک ٹھوس جم کی حرارت مخصوصہ کیے معلوم کی جاتی ہے؟
8.9 کی مطالع کی مختفی حرارت کی تعریف کیجیے۔

ستقى سوالات

8.7 جول حرارت مبيا کرنے ہے گئی برف کے گھاؤ کی مختی جرارت کھلے گئی؟ جبکہ برف کے بھلاؤ کی مختی حرارت کھلے گئی۔ جبکہ برموجود 100g برف کو پھلاکر 10°C جب 10°C برموجود 100g برف کو پھلاکر 10°C برموجود 100g برف کو پھلاکر 10°C برکار حرارت کی مقدار معلوم کیجیے۔ جبکہ 10°C برف کی حرارت مخصوصہ انہا 100g برف کی حرارت مخصوصہ انہا 100 کا حقی حرارت ہو 100 کا گرا ہے 100 کی محتی حرارت محصوصہ آنہا 100 کی محتی حرارت برف کے بھلاؤ کی محتی حرارت برف کے بھلاؤ کی محتی حرارت بربی کے بیان کو 2°C کی بربیاب میں تبدیل کرنے کے لیے کتنی حرارت درکار ہو کہا جبکہ بانی کی ابو بیوریشن کی محتی حرارت درکار ہو گئی جرارت کے 100 کی جبکہ بانی کی ابو بیوریشن کی محتی حرارت درکار ہو کے 2.26 x 106 Jkg۔ کے ۔

(2.26 x 105 J)

10 °C 8.10 ئىرىچىر پر موجود g 500 يانى بى سے 100 °C يانى بى سے °C قال پائى كار 100 °C يانى بى 100 °C يانى كار 100 °C بعد يانى كا ئىرىچىر معلوم كيچىے جبكہ يانى كى حرارت مخصوصہ ئىپرچىر معلوم كيچىے جبكہ يانى كى ايوبيوريشن كى 14200 Jkg⁻¹K⁻¹ معلق حرارت 4200 Jkg⁻¹K⁻¹ بىلى كى ايوبيوريشن كى مختى حرارت 4200 Jkg⁻¹C بىلى كى ايوبيوريشن كى 16.2 °C)

8.1 ایک بیکر میں موجود پانی کا ٹمپریچر °C ہے۔ فاران ہائیٹ سکیل میں ٹمپریچرکتنا ہوگا؟ (122°F)

8.2 انسانی جسم کاناریل ٹمپر پچر ۴° 98.6 ہوتا ہے۔اے سیلسیس اور کیلون سکیل میں تبدیل بیچے۔

(37°C, 310K)

8.3 میٹر کبی ایک ایلومینم کی سلاخ کو 0°C ہے 20°C تک گرم کیا گیا ہے۔ سلاخ کی لمبائی میں اضافہ معلوم کریں۔ جبکہ ایلومینم کے طولی حرارتی پھیلاؤ کوالی ھینٹ کی قیمت 1°K کے 2.5x10 ہے۔ (0.1cm)

 1.2m^3 يوا موجود 1.2m^3 يوا موجود -2m^3 -2m^3 -2m^3 -2m^3

8.5 0.5 کلوگرام پانی کائمپریچری° 10 سے °C کا گوگرام پانی کائمپریچری °C سے 50 کا گئی مقدار درکار کا کم کتنی مقدار درکار ہوگی؟

8.6 ایک الیکٹرک بیٹر 1000 Js⁻¹ کی شرح سے
حرارت مہیا کرتا ہے۔ 200 گرام پانی کا ٹیریئر
20°C سے 20°C تک بردھانے کے لیے کتنا
وقت درکارہوگا؟
(58.8 s)